Xephyr-session Release Notes

August 8, 2022





1. 概要

本書は、Xephyr-session のリリースノートである。

2. 要求事項

このパッケージを適用するシステムは、RedHawk8.4 にインストールする事を想定している。

3.インストール手順

本インストーラは、RPM で提供される。 以下に、インストールの方法を示す。

Package: 'xephyr-session' installed in '/usr/local/bin/'

インストール後、以下のファイルが展開され、/usr/local/CNC/xephyr-session/sendkeys/sendkey.c がコ ンパイルされ/usr/local/bin 下に、sendkey がインストールされる。

rpm -qpl xephyr-session-6.0-1.0.noarch.rpm /usr/local/CNC/xephyr-session/kvmrt-ssh.session /usr/local/CNC/xephyr-session/podman-named.session /usr/local/CNC/xephyr-session/podman-onetime.session /usr/local/CNC/xephyr-session/podman-onetime.session /usr/local/CNC/xephyr-session/sendkeys/Makefile /usr/local/CNC/xephyr-session/sendkeys/sendkey.c /usr/local/CNC/xephyr-session/xephyr.options /usr/local/CNC/xephyr-session/xephyr.options /usr/local/bin/xephyr-session /usr/share/man/ja/man1/xephyr-session.1.gz /usr/share/man/man1/xephyr-session.1.gz /usr/share/man/man1/xephyr-session.1.gz /usr/share/xsessions/multiseat.desktop /usr/share/xsessions/xephyr.desktop

4. アンインストール手順

パッケージを削除するためには、以下のコマンドを実行する # rpm -e xephyr-session

5. 利用方法

ログイン時、下記のパスワード入力画面で、歯車マーク(۞)をクリックすると、"Xephyr"と"MultiSeat" が表示されるので、選択する。

그 것은 왜 왜 모양도 잘 못했다. 옷도 안 도망벗어 깨끗한 것이다.	8月8日 11:24	0 - A 4 0 -
	A月8日 11:24 バスワード: キャンセル キャンセル ・ スタンダード (X11 ディスプレイサーバー) クラシック (X11 ディスプレイサーバー) クラシック (X11 ディスプレイサーバー) カスタム MultiSeat Xaphyr User script	0 + ∴ 4 0 -
	📕 REDHAWK	

Xepher セッションのログインでは、以下の様に同一ユーザ名で、最大4つの独立した gnome-session が Xephyr の上で、実行される。

Multiseat セッションでは、ディスプレイと同じ数のキーボード/マウスペアで、異なる独立した X セッションを構成する。(各々独立したディスプレイにキーボード/マウスペアが固定される)



\$HOME/.xephyr-session/下にカスタム セッションファイルを作成すると、以下の様に KVM-RT の X や、 PODMAN のコンテナ X を構成する事が出来る。



カスタムセッションの詳細は、man xepher-session(1)を参照する事。

6.マニュアル

XEPHYR(SESSION)

XEPHYR(SESSION)

名前

xephyr-session - 独立した Xephyr デスクトップ環境を開始する

書式

xephyr-session [-p|--pair] [-g|--grab] [-h|--help] [-v|--version]

説明

xephyr-session は、独立した Xephyr デスクトップ環境を起動します。このコマンドは、既存のX サーバーの上に Xephyr をオーバーレイし、複数の gnome セッションを起動できるようにします。このコマンドは通常、ログイン マネージャー(gdm、xdm、またはX 起動スクリプトから)によって実行されます。 保存されたセッションをロードするか、システム管理者(またはシステムにデフォルトインストールされた GNOME)によ って定義されたユーザーのデフォルト セッションを提供します。

このコマンドは、xrandr によって表示されるディスプレイ接続に対して定義された順序に従って、Xorg に xephyr を オーバーレイします。

(0,0)	(1919,0)	(1920,0)	(3839,0)	(3840,0)	(5759,0)	(5760,0)	(7679,0
	No window	manager (D	ISPLAY=:1	Xorg)			
gnome-: DISPLA` Xephyr	session Y=:2	gnome-she] DISPLAY=:3 Xephyr	1 3	podman co DISPLAY=:/ Xephyr	ntainers 4	kvmrt guest DISPLAY=:5 Xephyr	
+		+	+		(7670 10)	+ + 79)	+

(7679,1079)

オプション

-p | --pair

X サーバー上に新しいキーボード/マウスのマスターデバイスペアを作成します。 サーバーは、 "DevicePair#n pointer"という名前の 1 つのマスターポインターと、"DevicePair#n keyboard"という名前の 1 つのマスターキーボードを作成します。 キーボードとマウスのペアが1つしかない場合は作成されず、通常は#n は2より大きな値になります。

このオプションは通常、"/usr/share/xsessions/xephyr.desktop"の"Exec"行に指定されます。 メインマスターデバイスはセカンダリマスターデバイスよりも優先されることに注意してください。

2人で同じシステムを使用する場合は、セカンダリマスターデバイスにセカンダリマウスとキーボードを配置できます。 それぞれ異なるウィンドウを持つ 2 つのモニターを使用すると、2人のユーザーが同時に 2 つの アプリケーションを実行できます。

その後、各ユーザーは、同じシステムで個別のタスクを一度に実行できます。

以下にステータスを示します。

DISP	LAY=:1 xinput				
Virtu	ual core pointer	id=2	[master	pointer	(3)]
L,	Virtual core XTEST pointer	id=4	[slave	pointer	(2)]
L,	PixArt USB Optical Mouse	id=8	[slave	pointer	(2)]
L,	Dell KB216 Wired Keyboard Consumer Control	id=11	[slave	pointer	(2)]
L,	Generic USB Keyboard Mouse	id=15	[slave	pointer	(2)]
Virtu	ual core keyboard	id=3	[master	keyboard	(2)]
Ļ	Virtual core XTEST keyboard	id=5	[slave	keyboard	(3)]
Ļ	Power Button	id=6	[slave	keyboard	(3)]
Ļ	Power Button	id=7	[slave	keyboard	(3)]
Ļ	Dell KB216 Wired Keyboard	id=9	[slave	keyboard	(3)]
L,	Dell KB216 Wired Keyboard System Control	id=10	[slave	keyboard	(3)]
Ļ	Generic USB Keyboard System Control	id=13	[slave	keyboard	(3)]
L,	Generic USB Keyboard Consumer Control	id=14	[slave	keyboard	(3)]
Ļ	Dell WMI hotkeys	id=17	[slave	keyboard	(3)]
Ļ	Dell KB216 Wired Keyboard Consumer Control	id=18	[slave	keyboard	(3)]
L,	Generic USB Keyboard Mouse	id=19	[slave	keyboard	(3)]
Devi	cePair2 pointer	id=20	[master	pointer	(21)]
Ļ	USB Optical Mouse	id=16	[slave	pointer	(20)]

ļ	Ļ	DevicePair2 XTEST pointer	id=22	[slave	pointer	(20)]
lσ	evic	cePair2 keyboard	id=21	[master	keyboard	(20)]
	4	Generic USB Keyboard	id=12	[slave	keyboard	(21)]
	4	DevicePair2 XTEST keyboard	id=23	[slave	keyboard	(21)]

-g | --grab

--pair とともに使用して、マルチシートを構成します。 ディスプレイの数とキーボード/マウスのペアの数は常に一致する必要があります。 次に、関連付けられたディスプレイにマウスを移動し、同時に ctrl+shift を押して grab のオン/オフを切り 替えます。

-h | --help

ヘルプを表示して終了します。

-v | --version

バージョンを表示して終了します。

ファイル

\$HOME/.xephyr-session/xephyr.options

\$HOME/.xephyr-session/xephyr.options ファイルは、次の環境変数を使用して **Xephyr** の実行時オプション を定義します。

XEPHYR_RUN[1-4]は、Xephyr 実行時の run コマンドのオプションを指定します。 以下の例では、それぞれを 異なる CPU に割り当てることができます。 この環境変数はそのまま run コマンドに渡されるため、-s および -P も使用できます。 run コマンドのオプションの詳細については、man run(1) を参照してください。

XEPHYR_RUN1="-b 0" XEPHYR_RUN2="-b 1" XEPHYR_RUN3="-b 2" XEPHYR_RUN4="-b 3"

XEPHYR_OPTIONS[1-4]は、Xephyr の実行時に Xephyr コマンドの追加オプションを指定します。 典型的な例は、以下のように"-auth \$XAUTHORITY"を指定することです。 ただし、以下に示すように、PODMAN コンテナーに"-auth \$XAUTHORITY"オプションがある場合、 PODMAN は起動しません。

XEPHYR_OPTIONS1=""
XEPHYR_OPTIONS2=""
XEPHYR_OPTIONS3="-auth \$XAUTHORITY"
XEPHYR_OPTIONS4=""

\$HOME/.xephyr-session/xephyr[1-4] ファイルは、gnome セッションではなく別のカスタムセッションを 実行します。 ファイルには実行権限が必要です。 以下の例を参照してください。

例

カスタム セッションの例を以下に示します。

kvmrt fストを vncviewer で接続する例 (テンプレートは /usr/local/CNC/xephyr-session/kvmrt-vncviewer.session)

```
#!/bin/bash
#
            kvmrt-shutdown
trap
' 15
#
kvmrt-boot
while true
do
    status=`kvmrt-stat |awk '{print $2}'`
    if [ "$status" == "running" ]
    then
         vncviewer -display $DISPLAY -FullScreen 127.0.0.1:0
    else
         if [ "$status" == "shutdown" ]
         then
               break:
         else
               kvmrt-shutdown
         fi
    fi
done
```

```
kvmrt ゲストと ssh で接続する例 ( テンプレートは /usr/local/CNC/xephyr-session/kvmrt-ssh.session )
```

```
#!/bin/bash
#
trap '
    kvmrt-shutdown
' 3 15
#
kvmrt-boot
while true
do
    status=`kvmrt-stat |awk '{print $2}'`
    if [ "$status" == "running" ]
    then
         ssh -XY 192.168.122.101 gnome-shell &
         SSH SESSION=$!
         wait $SSH_SESSION
    else
         if [ "$status" == "shutdown" ]
         then
              break;
         else
               kvmrt-shutdown
         fi
    fi
done
```

```
podman ワンタイム セッション用 (テンプレートは /usr/local/CNC/xephyr-session/podman-onetime.session )
```

```
#!/bin/bash
CONTAINER_IMAGE=ce29update8r1:base
podman run -it -device=/dev/:/dev/ --storage-opt size=200G --rm --privileged=true
-v /home/:/home/ -v /var/run/dbus/:/var/run/dbus/ -v /tmp/:/tmp/ -v
/run/user/0/:/run/user/0/ -v /var/run/cups/cups.sock:/var/run/cups/cup.sock --env
LANG=ja_JP.UTF8 --env DISPLAY=$DISPLAY $CONTAINER_IMAGE /root/bin/podman-xephyr-start-
gnome $DISPLAY
podman の名前付きセッション用 (テンプレートは /usr/local/CNC/xephyr-session/podman-named.session )
#!/bin/bash
#
CONTAINER=ce29update8r1.bash
trap '
podman exec -it $CONTAINER /usr/bin/bash exit
'15
podman start $CONTAINER
```

podman exec --env LANG=ja_JP.UTF8 --env DISPLAY=\$DISPLAY -it \$CONTAINER /root/bin/podmanxephyr-startgnome \$DISPLAY

注意

```
このコマンドは、まず gnome-session を起動し、次に gnome-shell を起動します。
したがって、gnome-session によって起動された最初の Xephyr のみが GUI からログアウトできます。
また、DISPLAY 変数は Xephyr で使用され、真の Xorg DISPLAY 変数ではありません。
```

gnome-shell をコマンドラインからログアウトさせる場合は、次の設定を使用します。 DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=\$XDG_RUNTIME_DIR/bus gnome-session-quit --logout --no-prompt

関連項目

```
gnome-session(1),gnome-
shell(1),Xephyr(1),xrandr(1),xorg(1),xinput(1),sendkey(1),ssh(1),xauth(1),run(1)
```

xephyr-session

XEPHYR(SESSION)

1